

Merci à M Falguera du collège Simone de Beauvoir de Créteil pour la réalisation de cette documentation dont vous pourrez vous inspirer pour configurer votre Pronote

# Configuration de l'établissement

<u>Académie :</u> Créteil <u>Département :</u> Val de Marne <u>Amon :</u> 10.94.x.1 ; version 2.2 <u>Scribe en DMZ :</u> 10.94.x.252 ; version 2.2 ; Portail envole en version 2. <u>Serveur Pronote 2011 en DMZ :</u> 10.94.x.251 ; module pronote.net sur la même machine ; windows xp pro sp3

URL du CEL : <u>https://simonedebeauvoir.ac-creteil.fr</u> URL du module pronote.net : <u>https://simonedebeauvoir.ac-creteil.fr/pronote/</u>

## <u>Etape 1</u>

Demander par un ticket Cecoia l'activation du ReverseProxy sur scribe pour pronote et pronote\_cas

## Etape 2 : Accès au CEL depuis le poste en DMZ qui héberge pronote.

Sur le poste qui héberge Pronote, éditer le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts



Ajouter à ce fichier une ligne avec l'IP de votre scribe, une tabulation puis le nom de domaine de votre scribe.

C:\WINDOW5\system32\drivers\etc\hosts - Notepad++													
Fichier Edition Recherche Affichage Encodage Langage Paramétrage Macro Exécution Compléments Documents ?													
hosts													
1 # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.													
2 #													
3 # Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP													
4 # pour Windows.													
5 <b>#</b>													
6 # Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d'hôtes.													
7 # Chaque entrée doit être sur une ligne propre. L'adresse IP doit être placée													
8 # dans la première colonne, suivie par le nom d'hôte correspondant. L'adresse													
9 # IP et le nom d'hôte doivent être séparés par au moins un espace.													
11 # De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent etre inseres sur des													
12 # lignes propres ou apres le nom d'ordinateur. Ils sont indique par le													
13 # Symbole '#'.													
14 H													
16 # Fat exempte.													
$10 \pi$ 102 54 94 97 rbino arme com <i>#</i> serveur source													
18 # 38.25.63.10 ¥ arms com # bâte client ¥													
21 10.94.164.252 simonedebeauvoir.ac-creteil.fr													

Afin de prendre en compte cette modification, il faut vider le cache DNS. Pour cela, dans une invite de commande MS-DOS, taper la commande ipconfig /flushdns

Exécuter ? X	E:\WINDOW5\system32\cmd.exe
Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.	Microsoft Windows XP Eversion 5.1.2600] <c> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.</c>
Ouvrir : Eme	E:\Documents and Settings\admin <mark>&gt;ipconfig /flushdns</mark>
	Configuration IP de Windows
OK Annuler Parcourir	Cache de résolution DNS vidé.
🦺 Démarrer	E:\Documents and Settings\admin>_

A la fin de cette étape, vous devez pouvoir accéder au cartable en ligne depuis la machine hébergée en DMZ.

Si ce n'est pas le cas @ TICKET CECOIA

### Etape 3 : Configuration de pronote et du module pronote.net

Dans le client pronote, dans le menu « Paramètres », dans l'onglet « PREFERENCES » et dans le sous-onglet « Affichages », cocher la case « Activer la gestion des identifiants ENT (identifiant PRONOTE et identifiant CAS).

Paramètres	X X
ETABLISSEMENT ANNÉE SCOLAIRE GÉNÉRAUX PRÉFERENCES ABS	ENCES SANCTIONS ORIENTATIONS FAMILLES COMPÉTENCES
Généralités Affichages Cahier de textes Notation Appréciations Brevet	Pays Couleurs
Correcteur orthographique	Moyennes   He pas afficher la moyenne générale  Ne pas auficher la moyenne générale  Re pas afficher la moyenne générale des services dans les résultats par classe  Re pas afficher la moyenne générale des mattères dans le suivi pluriannel  Gestion ENT / CAS  Activer la gestion des identifiants ENT (identifiant PRONOTE et identifiant CAS)  Numéro de semaine  Afficher les numéros calendaires
	[ Fermer

Dans le module pronote.net, se rendre dans la partie « intégration dans un ENT » et paramétrer ainsi :

URL du serveur CAS : https://domaineduscribe.ac-creteil.fr:8443

Paramètres d'écoute en HTTP

Port : 8082

URL publique de PRONOTE.NET : https://domaineduscribe.ac-creteil.fr/pronote

Cocher « Adresse personnalisée » : https://domaineduscribe.ac-creteil.fr/pronote\_cas

**Cocher** « Autoriser l'authentification directe par PRONOTE.net (sans interroger le serveur CAS) » si vous souhaitez conserve la possibilité d'accéder au module pronote.net sans passer par le CEL.

O PRONOTE .net 2011 - 0.0	.9																																																						-		1	×	
<u>Fichier A</u> ssistance																																																										_	
PRONOTE	.net	t																																					Ĉ	ĉ			¢		)			6	en	nt	)				(	6	D		
Base : Année_2011-2012	2.not																																																										
	Les pa	aramè	nètres	es n	néce	ces	ss	sai	airo	es	s à	àľ	'int	tég	gra	tio	m	da	DİV	/e	n	ıt	ê	tr	re	9 (	C	:0	on	nı	m	u	ni	qı	ıé	S	pa	аг	ľE	NT																			
Intégration dans un ENT a	vec CAS			🗆 Ao	<b>l</b> ctiv	iver	er l'	l'a	au	rth	ie	nti	ific	ati:	ion																																										R		l
URL du serveur CAS :	https:/	://simo	oned	edeb	beau	auv	voi	oir	r.a	ac-	-cr	ret	tei	il.fr	:84	143	;																																									)	
Pour l'authentification :	https://s	/simoned	edebe	beau	uvoir	oir.a	ac-	c-c	cre	ete	eil.	.fr::	844	43/	logi	in?	se	erv	ice	e=	=h	itti	ps	s:'	%	62	2F	F?	%	2	F٥	sim	no	ne	ede	eb	ea	۱u	/oir	.ac	>-c	ref	eil.	.fr	%	2F	pro	on	ho	ot	te	e_	_0	as	s				
Pour la validation : Paramètres d'écoute	https://s	/simoned	edebe	beau	uvoir	oir.a	ac-	c-c	cre	ete	eil.	.fr:	844	43/	/san	nľ∨	/al	lida	ate	?1	т,	AF	R	GE	E	T=	=	ht	ttp	ps	s: 9	%2	2F	%	2F	si	mo	on	ede	:be	au	ivo	ir.a	зс	-C	re	teil	.fr	r9	%	52	2F	F	rc	1				
<ul> <li>HTTPS (recommandé)</li> <li>Port : 8082</li> <li>Réserver le préfixe d</li> </ul>	HTTP //URL http://	P ://+:8082	ll e auf Le din 82/pro	l est f auto- <u>c</u> Le mo directo	forte -géne iode l :teme ote.n	tem nére e HT nent .net	mer ré ( ITTI nt n et/c	ent équ TP ma /ca	nto qui Pire nais as <i>i</i>	cor in'( est s a	ns 'of ste au	seill ffre po tra	llé d e ai oss ave	de p ucu sible ers	pas une e ei d'u	sse : ga n p in :	er e ara bha aut	en ant ase tre	m ed se	od de t'é er	de é rv	e H se rei	HT éc lu: ur	rt cu at	TP uri tic	es or el	S é n sb	a 0		ec IS	sil un	'ut es ire	tili: s u ev	sa .til /ei	tio isa	n ate ≥-⊧	d'u sur	ın rs ox	vr: n'a y q	ai c ccé ui (	eri ède gèr	tific ent re l	⊃at ∶pa en	el as no	tr à	Pf e H	n u ROI ITT	N( IP:	c o s	c∈ >T S.	FΕ	rti E.	ifi	ca et	t				
Paramètres pour l'authentifica	ation																																										_														~		
URL publique de PRONOTE.	.net :	https	os://si	sima	one	ede	det	ebe	ea	au	IVO	oir.	.ac	:-cr	ret	eil	.fr	/p	го	n	o	te	e																	_			_																
URL de PRONOTE.net pour	le serveur	Ir CAS :	: http	nttps:/	://sin	simo	one	nec	de	ebe	ea	auv	/oir	.ac	-cr	ete	eil.t	fr۸	pro	on	٦O	t∈	e_	c	a	s,	; <b>/</b> *	**																															
Vous pouvez modifier l	l'adresse di	du servi	rvice s	e si le	les ut	utilis	lisa	sate	teu	urs	sa	асс	cèd	lent	ntà l	PR	10	NO	TE	Е.г	ne	et	a	u	tr	ra	a٧	ve	er	s	ď	'ur	n a	au	tre	s	er	Ve	ur	we	eb	ou	ur	n re	e١	/er	se	:-p	or	rc	))	x)	ý.						
📕 Adresse personnali	isée	https	os://si	sima	one	ede	det	ebe	ea	au	IVO	oir.	.ac	:-CI	ret	eil	.fr	/p	го	n	o	te	e_	c	a	s	3															_																	
Autoriser l'authentification	ion directe p	e par PR	RONC	NOTE	E.net	et (:	(sa	an	ns	; int	ntei	erro	oge	er le	e se	erv	eu	ur (	СА	S	5)	à	ľ	UF	RI	L	. :		ł	ntt	tp:	s:/	lls	sirt	ЮГ	e	de	be	au	voi	r.a	iC-	ore	ste	eil.	fr/	pro	יחכ	10	oto	e	ſ	?l(	g	in:	=tı		J	
																																		T	es	te	r I	'aı	đ	enti	ific	ati	on	pa	ar	le	se	erv	Vē	e	u	ır	С	A:	S			I	
Base non	pub	blið	ié	e																																												P	Pu	uk	oli	ie	er	la	ba	as	e		

Se rendre maintenant dans la partie « paramétrage de l'identification des utilisateurs selon les modalités définies par votre ENT » en cliquant sur la boite à outils.

Cocher l'option « Utiliser l'attribut CAS » et indiquer « user ».

Choisir dans « Reconnaissance de l'utilisateur dans PRONOTE à la première connexion » « Via la page de connexion des Espaces PRONOTE.net ».

Identification des utilisateurs	ଞ × )
Définition de l'identifiant commun à CAS et PRONOTE	
O Utiliser l'identifiant utilisateur CAS (Subject)	
Reconnaissance de l'utilisateur dans PRONOTE à la première connexion	
Via la page de connexion des Espaces PRONOTE.net	
<u>A</u> nnuler <u>V</u> ali	ider

Maintenant, le Test de l'authentification par le serveur CAS doit fonctionner.



# Etape 4 : Alignement des identifiants pronote et CEL.

Il ne reste plus qu'à aligner les identifiants pronote et cel dans le client pronote pour les professeurs, les élèves et les responsables. C'est très long mais ça fonctionne !!!!

Cela se passe dans l'onglet « Ressources ». La colonne Identifiant CAS n'est pas forcément visible. Dans cette colonne, il faut entrer l'identifiant du CEL pour chaque utilisateur.

子 Client PRONOTE VS 2011 - 0.0.9 (Si	uperviseur en modification) - (Année_2	2011-2012.not)											
<u>Fichier Éditer Extraire Param</u>	ètres <u>A</u> ssistance ?												
🖶 👩 🛃 📹 🚿													
Matières Professeurs	12 8 11 🚋 🖞 💵 🖪 🛙	Classes Groupe	s Élèves Responsables f										
Professeurs													
▼ Tri													
Nom	Prénom	ldentifiant de connexion	Identifiant CAS										
< Cliquez ici pour créer un prot	< Cliquez ici pour créer un professeur >												
	A	CHECHER ()	CHERIPALE.										
	Anad	M*950	14										
	The region	1. VIT. D 5	Marci S										
4.5	ar ( Januar)		AL MOUTH										

Maintenant, il suffit de créer un « widget ressource » (si Envole 2) ou créer une ressource (si Envole 1.5) qui pointe sur <u>https://domaineduscribe.ac-creteil.fr/pronote</u> ou un nouvel onglet qui pointe vers la même adresse.

En cas de problème @ TICKET CECOIA