

ASSR sur SCRIBE

Introduction :

L'installation de Epreuve@assr sur les stations clientes peut être simplifiée en utilisant une fonctionnalité du serveur SCRIBE. En effet, les fichiers nécessaires à l'installation peuvent être téléchargés sur un serveur du Rectorat, à partir de l'EAD pendant la nuit (Après 22heures). Le lendemain, depuis chaque station où doit se dérouler l'épreuve, on peut appeler le fichier d'installation de l'application. Ainsi, dans un navigateur, il suffira de renseigner l'adresse du SCRIBE où s'est téléchargé le « paquet » @SSR pour obtenir le lien utile à l'installation.

Etape 1 : Télécharger @SSR sur le SCRIBE.

 Sur une station, logué en administrateur, lancer l'EAD. Pour l'EAD1'adresse est: https://<adresse du scribe> :8501 Puis cliquez sur « Services ».

Pour l'EAD2, l'adresse est : https://<adresse du scribe> :4200 Dans « Actions sur le serveur » cliquez sur « Outils »



2. Tout en bas de la liste, sélectionner « **Epreuve@ssr** ». Pour l'EAD2, il faut, en plus, cliquer sur « **Configuration** ».



3. La page suivante permet d'activer la configuration de l'application.

On retrouve les mêmes sélections dans l'EAD1 comme dans l'EAD2

EAD1 :

Epreuve @SSR	[se déconnecter]
@SSR a été désactivé	Navigation
Activer @SSR Désactiver @SSR Supprimer @SSR Forcer la re-création de l'utilisateur "user. assr" 🗹 Rapport du dernier téléchargement	Accueil Retour à l'index Configuration <u>Epreuve@SSR</u> Configuration de l'application Epreuve@SSR
Aide	<u>Téléchargement</u> <u>Epreuve@SSR</u> Installation par téléchargement

EAD2 :

ngscribe			
	GF	STIO	N DE L'APPLICATION EPREUVE@SSR
@SSR (Attestations scolaires de sécurité r	outiè	re)	
Activer @SSR	۲		
Désactiver @SSR	0		
Forcer la re-création de l'utilisateur "user.assr"		\mathbf{k}	[🖌 Valider]

Cocher « Activer@SSR » et « Forcer la création de l'utilisateur user.assr ». Cliquer sur OK ou Valider.

Un message indique que @ssr a été **activé**, que le téléchargement aura lieu dans la nuit (heure mentionnée, ici 22:32) et que le mot de passe de **user.assr** est (Généré automatiquement, à NOTER !).

<u>*Remarque :*</u> Ce compte est celui avec lequel il faudra ouvrir une session dans le domaine pour passer l'épreuve@ssr.

 Cliquer ensuite sur le lien « Téléchargement Epreuve@SSR » (EAD1) ou «Téléchargement » (EAD2), ce qui permet de renseigner l'adresse du serveur RSYNC qui contient les « paquets » à télécharger, et l'identifiant du compte autorisé à télécharger. Saisir l'adresse du serveur **rsync** qui est : « **durga.ac-creteil.fr** », « **scribe** » comme nom d'utilisateur et « **scribe** » comme mot de passe. Le lendemain, les « paquets » seront sur votre SCRIBE, prêts pour l'installation sur les machines clientes.

Cliquez ensuite sur « Télécharger » (pour l'EAD1 ou l'EAD2).

EAD1:

Entrez l'adresse de téléchargement d'Epreuve@SSR		
Adresse au serveur rsyn	c aurga.ac-creteii.tr	
Nom d'utilisateur	scribe	
Mot de passe		
	Télécharger	
<u>Rapport d</u>	lu dernier téléchargement	

EAD2 :

ngscribe				
	GESTION DE L'APPLICATION EPREUVE@SSR			
Installation par télécha	Installation par téléchargement			
Adresse du serveur rsync	durga ac-creteil fr			
Nom d'utilisateur	scribe			
Mot de passe	skolokolok			
	[🖌 Télécharger]			
	COMPTE RENDU DU DERNIER TÉLÉCHARGEMENT			

Un message indique que le téléchargement sera lancé à une certaine heure. (pour notre exemple 22 :32)

NB : on peut voir le résultat du téléchargement en cliquant sur le « Rapport du

dernier téléchargement » pour l'EAD1 ou sur le th au bout de la ligne pour l'EAD2.

Ce qui indique notamment, en bas du rapport, le volume du téléchargement qui est environ 1,5 GBytes.

EAD1:

```
videos/214_S2_07.mov.enc
videos/214_S2_08.mov.enc
videos/214_S2_09.mov.enc
sent 18455 bytes received 1424063472 bytes 4970617.55 bytes/sec
total size is 1450246173 speedup is 1.02
Téléchargement terminé : lundi 4 février 2008, 15:28:45 (UTC+0100)
##FIN##
```

EAD2 :



Etape 2 : Télécharger @SSR sur les stations (connecté en admin).

1. Lancer un navigateur. Et saisissez dans la barre d'adresse l'url suivante :

https://<adresse IP du serveur scribe>/assr.

(Ne pas remplacer l'adresse IP par le nom DNS, cela ne fonctionne pas toujours)



2. Il suffit alors de cliquer sur le lien « **Télécharger (117.1M)** pour obtenir les fichiers d'installation sur la station.

Si vous utilisez IE, il vous sera proposé d'exécuter directement le fichier d'installation. Cliquez sur « **Exécuter** », l'installation se lancera automatiquement.

Si vous utilisez Firefox, il vous sera proposé d'enregistrer le fichier. Validez, puis lancez l'installation en cliquant sur « **Ouvrir** » dans la page de téléchargement.

3. Reproduisez cette manipulation sur chacune des stations où les élèves doivent passer l'épreuve.

Etape 3 : Installer Epreuve@SSR sur les stations.

L'installation sur les stations est relativement simple. Respectez les étapes suivantes, en ayant au préalable vérifié que les caractéristiques des machines sont conformes aux recommandations pour l'installation de Epreuve@ssr.

- OS : Win98 SE ou XP.
- 128 Mo de mémoire vive.
- 1,5 Go d'espace libre sur le disque C (en mode réseau).
- Présence de « Acrobat Reader » version 6 ou ultérieure.
- I.E.6 ou Firefox 1.5

Quicktime 6.51 (la 7.03 présente a fonctionné dans nos tests) et Java 1.402 (la 1.6.0 présente a fonctionné dans nos tests) peuvent s'installer à partir des fichiers d'implantation de Epreuve@SSR. En effet, s'ils ne sont pas présents, l'application proposera de les installer.

S'il y a un problème avec cette version de Quicktime, vous pouvez utiliser Quicktime alternative disponible à l'adresse: http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI2/@ssr/quicktimealt177.exe

Il faudra bien sûr désinstaller la version qui ne convient pas.

L'installation commence alors automatiquement.

- 1. Cliquez sur « suivant »
- 2. Acceptez les termes du contrat de licence. L'écran suivant vous indique les prés- requis pour l'installation sur la machine.



3. Cliquez sur « suivant ». L'application scanne votre machine, et vous indique le statut (Echec ou OK pour les applications nécessaires). Ne pas en tenir compte, s'il manque un logiciel, il sera installé. Votre machine sera mise à niveau.

🖳 ClientEpreuve@SSR				
			Diagn	ostic du système
 Introduction Mention légale Pré-requis logiciel 	Détection auto	matique de la	a configura	tion logicielle:
⊖ Diagnostic du système	Logiciel	Version	Pré-requis	Statut
O Adresse du serveur	QuickTime	7.028	6.51	ок
O Récapitulatif	Internet Explorer	6.0.2900.2180	6.0	ок
 Installation en cours L'installation est terminée 	Mozilla Firefox	2.0.0.11 (fr)	1.5	ок
	Environnement Java	1.6	1.4.02	ок
	Système d'exploitation: l Microsoft Windows XP d		Résultat de l'opération: Configuration satisfaisante	
InstallAnywhere by Macrovision –			récédent	Suivant
- Amarci			recoucht	

4. Cliquer sur « suivant ».

Remarque : Si votre machine a I.E. 6 pour navigateur, inutile d'installer Firefox. Sinon, il est vivement conseillé d'installer la version 1.5 proposée.

 Cliquer sur « suivant ». La page suivante vous demande le chemin du répertoire « assr » sur le serveur SCRIBE. Le renseigner en indiquant : http://<IP du serveur scribe>/assr

🖳 ClientEpreuve@SSR		
	Adress	e du serveur
 Introduction Mention légale Pré-requis logiciel Diagnostic du système Adresse du serveur Récapitulatif Installation en cours L'installation est terminée. 	Veuillez renseigner le nom de la machine serveur (non recommandé) ou son adresse IP. exemples : http://192.168.5.14/ http://nom.machine.serveur/ Serveur Epreuve http://IP du SCRIBE/assr	n DNS
InstallAnywhere by Macrovision -		
Annuler	Précédent	Suivant

6. Poursuivre en cliquant sur le bouton « Installation »

S'il manque Quicktime et/ou Java runtime il vous sera proposé de les installer.

N'acceptez pas la mise à niveau de Quicktime ! Choisissez l'installation standart de Java !

7. Rebootez votre machine. Sur le bureau, apparaissent deux nouvelles icônes.



« epreuve@ssr » lance I.E. et « assrfirefox » lance Firefox.

Double-cliquez sur celle de votre choix. Une fenêtre de validation de certificat s'ouvre. Cliquez sur le bouton « **Toujours** ».

8. Vous rentrez directement dans l'application, par une fenêtre d'authentification.

Saisissez le mot de passe « testassr » que vous pourrez changer par la suite.

Ep	oreuve de l'ASSR
	Mot de passe de connexion
	Fermer

9. Après avoir cliqué sur « **Authentifier** », une page comportant six boutons s'ouvre.



10. Cliquez sur « **Modifier la configuration de l'application** » pour indiquer le chemin de stockage des copies.

Il faudra alors indiquer le répertoire « **copies** » présent par défaut sur le SCRIBE. Il se trouve dans : **T:\logiciels\assr\copies**

Vous trouverez ce répertoire en utilisant le bouton « **Parcourir** ». Double-cliquez successivement sur : Favoris réseau / Tout le réseau / Réseau Microsoft Windows / votre scribe / commun / logiciels / assr / copies

Cliquez enfin sur « **Choisir ce répertoire** » puis OK. Les copies de vos élèves seront stockées dans ce répertoire.

- 11. A ce stade, vous pouvez changer le mot de passe « **testassr** » de l'administrateur de Epreuve@ssr. Mais cela est facultatif.
- 12. Fermez votre session pour le passage de l'épreuve. Reconnectez-vous avec le compte « user.assr » (et le mot de passe que vous aviez noté alors...). Compte qui a été généré lors de l'activation de l'ASSR sur le SCRIBE (cf. page 3). C'est le même compte avec lequel tous les candidats travailleront sur les stations où aura lieu l'épreuve.

L'installation est terminée. Cette procédure doit être appliquée sur toutes les stations où doivent être passées les épreuves.