



**GFC 2008**

**Basculement : Monoposte**

**Notice Etablissement**



## SOMMAIRE

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1.</b> | <b>AVERTISSEMENT .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>SAUVEGARDES ET OPTIMISATIONS .....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>3.</b> | <b>PREALABLES A L'INSTALLATION.....</b>                                | <b>3</b>  |
| 3.1.      | CONFIGURATION PRECONISEE.....  | 3         |
| 3.2.      | VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT L'INSTALLATION .....                   | 3         |
|           | <i>Interbase</i> .....   | 3         |
| 3.3.      | VERSION DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION .....                           | 4         |
| <b>4.</b> | <b>INSTALLATION .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>5.</b> | <b>APRES INSTALLATION .....</b>  | <b>10</b> |
| 5.1.      | ACCES AUX MODULES .....  | 10        |
|           | 5.1.1. <i>Lanceur</i> .....  | 10        |
|           | 5.1.2. <i>Premier accès</i> .....                                      | 10        |
|           | 5.1.3. <i>Versions installées</i> .....                                | 10        |
| 5.2.      | OPERATIONS DE DEBUT D'EXERCICE.....                                    | 11        |
|           | 5.2.1. <i>GfcAdmin : Basculement comptable</i> .....                   | 11        |
|           | 5.2.2. <i>GfcAdmin : Mise à jour des profils</i> .....                 | 11        |
|           | 5.2.3. <i>Comptabilité Budgétaire : Paramètres établissement</i> ..... | 12        |
| 5.3.      | ACCES A L'OUTIL DE SAUVEGARDE.....                                     | 12        |

|  |            |              |  |
|--|------------|--------------|--|
|  | <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Monoposte</b><br><b>Notice Etablissement</b> |
|  | Version N° | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007 |              |  |
| CB 2008 V8.1   | 05/12/2007 |              |  |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007 |              |  |
| Régies 2008 V5.1   | 06/12/2007 |              |  |

## 1. AVERTISSEMENT

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Ce fichier exécutable :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Effectue AUTOMATIQUEMENT le basculement des modules déjà installés,</b></li> <li><b>ET</b></li> <li>▪ <b>Peut effectuer l'installation de nouveaux modules pour 2008 si l'utilisateur coche les cases de ces nouveaux modules.</b></li> </ul> <p><b>Il installe également l'outil de sauvegarde/restauration propre à GFC.</b></p> |
|---|--|

## 2. SAUVEGARDES ET OPTIMISATIONS

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Vous devez impérativement effectuer une sauvegarde de votre base <u>avant d'installer le basculement à partir du fichier exécutable.</u></b></p> <p>Il est vivement conseillé d'effectuer une <b>optimisation</b> (sauvegarde et restauration de la base) <b>après la sauvegarde</b> et <u>avant l'installation du fichier exécutable</u>, afin de vérifier la validité de la base et éviter ainsi des problèmes lors du basculement.</p> <p>Par ailleurs, nous conseillons de faire également une <b>sauvegarde après</b> installation du basculement et <b>avant</b> le lancement du basculement comptable.</p> <p>Les sauvegardes antérieures ne doivent plus être utilisées.</p> |
|---|--|

## 3. PREALABLES A L'INSTALLATION

### 3.1. CONFIGURATION PRECONISEE

Les postes doivent être en Windows 98, Windows Millenium ou XP :


- Pentium IV minimum 1,5 Ghz
- Mémoire : 512 Mo minimum
- Lecteur de CD-Rom pas trop rapide, maximum 40x

### 3.2. VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT L'INSTALLATION

#### INTERBASE

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Sur les postes où Interbase n'est pas installé, il est IMPERATIF d'installer IB 5.6 monoposte avec toutes ses licences académiques.</b></p> <p>En effet, GFC ne peut s'installer que si la version 5.6 d'Interbase est installée.</p> <p>Cette installation doit être faite manuellement par la Division Informatique (DI1), avant l'installation du fichier exécutable de GFC.</p> |
|---|---|

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008<br/>Basculement : Monoposte<br/>Notice Etablissement</b> |
| Version N°   | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |  |
| CB 2008 V8.1   | 05/12/2007   |  |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |  |
| Régies 2008 V5.1   | 06/12/2007   |  |



### **3.3. VERSION DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION**

Version installée avant basculement 2007/2008 :

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| GFC Admin               | 7.3 du 4/07/2007 |
| Comptabilité Budgétaire | 7.3 du 4/07/2007 |
| Comptabilité Générale   | 5.3 du 4/07/2007 |

|   |  |
|---|--|
|  | La version de la procédure d'installation est <b>3.0.1</b> . |
|---|--|


|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Monoposte</b><br><b>Notice Etablissement</b> |
| Version N°   | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |  |
| CB 2008 V8.1   | 05/12/2007   |  |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |  |
| Régies 2008 V5.1   | 06/12/2007   |  |

## 4. INSTALLATION

- ⇒ Double cliquer sur le fichier **gfc2008.exe** que vous avez téléchargé
- L'écran de bienvenue s'affiche :



- ⇒ Cliquer sur 
- L'écran du type d'installation s'affiche :



- ⇒ Cliquer sur , puis cliquer sur 


**Selon ce que vous avez sur le poste, différents messages peuvent apparaître :**

|   |   |
|---|---|
|  | Si vous avez Cofi 2006, Cofi2007 exercice en cours sur votre PC une désinstallation automatique sera proposée, ainsi que pour une base GFC2006. |
|---|---|

- ⇒ Cliquer sur  pour confirmer la désinstallation

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Monoposte</b><br><b>Notice Etablissement</b> |
| Version N°  | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |  |
| CB 2008 V8.1  | 05/12/2007   |  |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |  |
| Régies 2008 V5.1  | 06/12/2007   |  |

- La liste des modules disponibles pour l'installation s'affiche.



**Certaines lignes sont non accessibles**, car les éléments doivent être installés obligatoirement OU ne doivent pas être installés. *Exemple : la base GFC 2008 primo installation ne doit pas être installée si vous êtes en basculement 2007/2008.*

**D'autres lignes sont précochées** car la procédure a détecté que les modules étaient installés en 2007. *Exemple : installation de CB 2008 car la CB 2007 existe sur le poste.*

**Des lignes sont accessibles et non précochées**, afin de faire une éventuelle primo installation de ces modules. *Exemple : si les Régies n'existaient pas en 2007 sur le poste, possibilité de les installer en 2008.*


|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
|  |  | <b>GFC 2008</b>                |  |
| <b>GFC</b>   |  | <b>Basculement : Monoposte</b> |  |
| <b>Notice Etablissement</b>  |  |                                |  |
| Version N°   |  | Date Version                   |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  |  | 06/12/2007                     |  |
| CB 2008 V8.1   |  | 05/12/2007                     |  |
| CG 2008 V 6.1  |  | 06/12/2007                     |  |
| Régies 2008 V5.1   |  | 06/12/2007                     |  |

En vous positionnant sur une ligne, sur la droite de l'écran, apparaît en commentaire la version du module et le type d'installation.

Exemple :



### Cases concernant le basculement



- ❶ La case **Outil de sauvegarde / restauration** correspond à l'installation sur le poste de l'outil de sauvegarde/restauration **version 3.0.1**.



Cette case est précochée. **Nous vous conseillons fortement de la laisser telle quelle afin que l'outil soit installé**, même si cet outil a déjà été installé avec d'autres applications Windows de l'Éducation nationale, afin que vous puissiez régulièrement **effectuer des sauvegardes et des optimisations** de GFC.

- ❷ La case **Utilitaires GFC (lanceur, traceur)** installe automatiquement l'icône de lancement de l'application et le fichier log (fichier historique) **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.
- ❸ La case **Base GFC 2008 (basculément)** installe automatiquement la **base de données GFC 2008**, **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.
- ❹ Les cases répertoriées en ❹ installent les **mises à jour** des programmes 2007, si nécessaire, des modules qui existent sur le poste en 2007, **sans avoir à cocher quoi que ce soit** :
- Si la case **Administration GFC 2007** est cochée : installation automatique de la mise à jour de GfcAdmin.
  - Si la case **Comptabilité Générale 2007** est cochée : détection que le module CG 2007 est installé sur le poste et installation automatique de la mise à jour.

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Monoposte</b><br><b>Notice Etablissement</b> |
| Version N°  | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |  |
| CB 2008 V8.1  | 05/12/2007   |  |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |  |
| Régies 2008 V5.1  | 06/12/2007   |  |

Si non cochée : détection que le module CG 2007 n'est pas installé sur le poste et non installation de la mise à jour.

- 5 La case **Administration GFC 2008** installe automatiquement le module GfcAdmin 2008.
- 6 Les cases répertoriées en 6 correspondent à l'installation des programmes 2008 des **modules déjà installés en 2007 OU que vous souhaitez installer pour 2008** :
- ⇒ Si la case **Comptabilité Générale 2008** :
    - Est précochée, laissez la telle quelle. La CG 2008 sera installée automatiquement.
    - N'est pas précochée, cela signifie que le module CG n'est pas installé en 2007. Si vous souhaitez l'installer pour 2008, cochez la case.
  - ⇒ Si la case **Comptabilité Budgétaire 2008** :
    - Est précochée, laissez la telle quelle. La CB 2008 sera installée automatiquement.
    - N'est pas précochée, cela signifie que le module CB n'est pas installé en 2007. Si vous souhaitez l'installer pour 2008, cochez la case.
  - ⇒ Si la case **Régie 2008** :
    - Est précochée, laissez la telle quelle. Les Régies 2008 seront installées automatiquement.
    - N'est pas précochée, cela signifie que le module Régie n'est pas installé en 2007. Si vous souhaitez l'installer pour 2008, cochez la case.

La case **Base GFC 2008(primo install.)** correspond à une base de primo installation et n'est pas accessible ni précochée, puisque vous êtes en basculement.

- ⇒ Cliquer sur **Suivant >** pour initier l'installation du basculement 2007/2008
- L'écran suivant affiche les éléments à installer :



- ⇒ Cliquer sur **Installer** pour commencer l'installation

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Monoposte</b><br><b>Notice Etablissement</b> |
| Version N°  | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |  |
| CB 2008 V8.1  | 05/12/2007   |  |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |  |
| Régies 2008 V5.1  | 06/12/2007   |  |



## PATIENTEZ


L'installation de la base de données, des modules, des fichiers PDF des manuels utilisateurs dure plusieurs minutes. Différents écrans se succèdent.


La procédure installe les modules que vous avez préalablement cochés, ainsi que la base de données GFC 2008. Vous ne devez surtout pas interrompre le traitement.

**Laisser l'installation se dérouler.**



Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



⇒ Cliquer sur  pour terminer l'installation du basculement 2007/2008 sur ce poste.

**Si la comptabilité générale est installée sur un poste distinct de la comptabilité budgétaire, vous devez lancer le programme d'installation du basculement 2007/2008 sur les deux postes.**

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Monoposte</b><br><b>Notice Etablissement</b> |
| Version N°  | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |  |
| CB 2008 V8.1  | 05/12/2007   |  |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |  |
| Régies 2008 V5.1  | 06/12/2007   |  |

## 5. APRES INSTALLATION

### 5.1. ACCES AUX MODULES

#### 5.1.1. LANCEUR

⇒ Double cliquer sur l'icône GFC sur le bureau 

- Le lanceur de GFC s'ouvre.



#### 5.1.2. PREMIER ACCES

Si un module n'a jamais été installé sur le poste, lors de la 1<sup>ère</sup> connexion à ce module, le message suivant apparaît :



Ce message est normal, GFC enregistre ses paramètres.

⇒ Cliquer sur  pour accéder au module.

#### 5.1.3. VERSIONS INSTALLEES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :

- GfcAdmin 2007 : V 7.5 du 06/12/2007
- CB 2007 : V 7.3 du 20/06/2007 version et date de la dernière MAJ
- CG 2007 : V 5.4 du 06/12/2007
  
- GfcAdmin 2008 : V 8.1 du 06/12/2007
- CB 2008 : V 8.1 du 05/12/2007
- CG 2008 : V 6.1 du 06/11/2007
- Régies 2008 : V5.1 du 06/12/2007


|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Monoposte</b><br><b>Notice Etablissement</b> |
| Version N°   | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |  |
| CB 2008 V8.1   | 05/12/2007   |  |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |  |
| Régies 2008 V5.1   | 06/12/2007   |  |

## 5.2. OPERATIONS DE DEBUT D'EXERCICE


### 5.2.1. GFCADMIN : BASCULEMENT COMPTABLE

**Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde après l'installation du basculement et avant le basculement comptable.**

Après l'installation du basculement et avant toute autre opération, il est nécessaire d'effectuer le basculement comptable, dans le module **GfcAdmin de l'exercice en cours**, menu **Administration \ Basculement comptabilité** :



En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a été réalisé avec succès, des conseils sont affichés, selon les modules que vous avez basculés :



**N'oubliez pas de faire une sauvegarde avant de commencer tout travail dans GFC 2008.**

### 5.2.2. GFCADMIN : MISE A JOUR DES PROFILS

Si vous avez créé des profils sur 2007, pensez à les mettre à jour sur 2008, afin de leur inclure les lignes de menu relatives au prélèvement automatique en Comptabilité Générale, même si vous n'êtes pas expérimentateur du prélèvement automatique.

Cela vous permettra d'avoir accès à l'édition des demandes et autorisations de prélèvement, en préparation du 2<sup>ème</sup> semestre 2008, si vous souhaitez utiliser le prélèvement automatique.

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Monoposte</b><br><b>Notice Etablissement</b> |
| Version N°   | Date Version |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |  |
| CB 2008 V8.1   | 05/12/2007   |  |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |  |
| Régies 2008 V5.1   | 06/12/2007   |  |

### 5.2.3. COMPTABILITE BUDGETAIRE : PARAMETRES ETABLISSEMENT

Après basculement, vérifiez la zone géographique dans les paramètres, menu **Paramètres \ Etablissement**.

Les libellés des zones géographiques ayant été modifiés entre 2007 et 2008, vérifiez que vous êtes dans la bonne zone. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de modifier.

|                                       |                           |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zone géographique                     |                           |                           |
| <input checked="" type="radio"/> Pays | <input type="radio"/> IOM | <input type="radio"/> DOM |

### 5.3. ACCES A L'OUTIL DE SAUVEGARDE

L'icône de l'outil de sauvegarde est mise à jour sur le bureau : 

|   |  |
|---|--|
| <br>MEN Svg Local | <p>Accès à l'outil de sauvegarde/restauration monoposte version <b>3.0.1</b>.</p> <p>⇒ Double-cliquer sur l'icône pour accéder à l'outil</p> <p><b>Cet outil contient également la fonction d'optimisation de la base.</b></p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Nous vous conseillons de faire une <u>épuration dans l'historique</u> afin de supprimer les lignes relatives aux installations GFC antérieures à N-1.</b></p> |
|---|---|