



**GFC 2008**

**Basculement : Réseau**

**Notice Établissement**



## SOMMAIRE

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1.</b> | <b>AVERTISSEMENTS .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>SAUVEGARDES ET OPTIMISATIONS .....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>3.</b> | <b>PREALABLES A L'INSTALLATION.....</b>                              | <b>4</b>  |
| 3.1.      | CONFIGURATION PRECONISEE.....  | 4         |
| 3.2.      | VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT L'INSTALLATION .....                 | 4         |
|           | <i>Interbase</i> .....   | 4         |
| 3.3.      | VERSION DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION .....                         | 4         |
| <b>4.</b> | <b>INSTALLATION POSTE SERVEUR.....</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>5.</b> | <b>INSTALLATION POSTE ADMINISTRATEUR : OUTIL DE SAUVEGARDE .....</b> | <b>12</b> |
| 5.1.      | INSTALLATION DU CD .....   | 12        |
| 5.2.      | APRES INSTALLATION : ACCES A L'OUTIL DE SAUVEGARDE .....             | 16        |
| <b>6.</b> | <b>INSTALLATION POSTES CLIENTS .....</b>                             | <b>17</b> |
| 6.1.      | INSTALLATION DU CD .....   | 17        |
| 6.2.      | APRES INSTALLATION : OPERATIONS DE DEBUT D'EXECICE .....             | 22        |
|           | 6.2.1. <i>Accès aux modules</i> .....                                | 22        |
|           | 6.2.2. <i>Versions Installées</i> .....                              | 22        |
|           | 6.2.3. <i>GfcAdmin : Basculement comptable</i> .....                 | 22        |
|           | 6.2.4. <i>GfcAdmin : Mise à jour des profils</i> .....               | 23        |

|  |            |              |   |
|--|------------|--------------|---|
|  | <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
|  | Version N° | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007 |              |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007 |              |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007 |              |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007 |              |   |

## 1. AVERTISSEMENTS

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Ce fichier exécutable :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effectue <b>AUTOMATIQUEMENT</b> le basculement des modules déjà installés,</li> <li><b>ET</b></li> <li>▪ Peut effectuer l'installation de nouveaux modules pour 2008 si l'utilisateur coche les cases de ces nouveaux modules.</li> </ul> <p><b>Il installe également les postes clients et le poste Administrateur (outil de sauvegarde / restauration).</b></p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Sous Linux/Horus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le poste serveur doit être installé avec le profil <b>INSTALL</b>.</li> <li>▪ Le poste <b>Administrateur</b> doit être installé avec le profil <b>INTENDANT</b> : la sauvegarde, la restauration et l'optimisation des bases s'effectueront avec le profil <b>INTENDANT</b>.</li> <li>▪ Les postes clients doivent être installés avec un profil <b>utilisateur</b>.</li> </ul> <p><b>Sous Novell :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le poste serveur doit être installé avec le profil <b>INSTALL</b>.</li> <li>▪ Le poste Administrateur doit être installé avec un profil <b>INSTALL</b>.</li> <li>▪ Les postes clients doivent être installés avec un profil <b>INSTALL</b>.</li> </ul> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Cette notice a été conçue à partir d'une installation sur un <b>réseau Linux, sous Horus</b>.</p> <p>Certaines images écran peuvent être différentes de ce que vous aurez sur vos propres réseaux.</p> |
|---|---|

## 2. SAUVEGARDES ET OPTIMISATIONS

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b><u>Vous devez impérativement effectuer une sauvegarde de votre base avant d'installer le basculement à partir du fichier exécutable.</u></b></p> <p>Il est vivement conseillé d'effectuer une <b>optimisation</b> (sauvegarde et restauration de la base) <b>après la sauvegarde</b> et <u>avant l'installation du fichier exécutable</u>, afin de vérifier la validité de la base et éviter ainsi des problèmes lors du basculement.</p> <p>Par ailleurs, nous conseillons de faire également une <b>sauvegarde après</b> installation du basculement et <b>avant</b> le lancement du basculement comptable.</p> <p>Les sauvegardes antérieures ne doivent plus être utilisées.</p> |
|---|--|

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°   | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |

### 3. PREALABLES A L'INSTALLATION

#### 3.1. CONFIGURATION PRECONISEE

Les modules de GFC peuvent être installés :

- Sur un réseau Novell, à partir de Novell 4.2,
- Sur un réseau Linux, sous Horus,
- Sur un réseau Linux non Horus.

Ils peuvent être installés à partir d'un poste :

- Connecté à un réseau indépendant Linux seul ou Novell seul,
- Connecté à un réseau lui-même interconnecté avec un autre réseau. *Exemple : le poste a accès à Novell et Linux.*

#### Configuration postes clients préconisée

Les postes doivent être en Windows 98, Windows Millenium ou XP :

- Pentium IV minimum 1,5 Ghz
- Mémoire : 512 Mo minimum
- Lecteur de CD-Rom pas trop rapide, maximum 40x

#### 3.2. VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT L'INSTALLATION

##### INTERBASE

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Sur les réseaux où Interbase n'est pas installé, il est IMPERATIF d'installer IB 5.6 réseau. Sur les postes clients, il est IMPERATIF d'installer IB 5.6 monoposte avec toutes ses licences académiques ou éventuellement IB 5.6 client.</b></p> <p>En effet, GFC ne peut s'installer que si la version 5.6 d'Interbase est installée.</p> <p>Ces installations doivent être faites manuellement par la Division Informatique (DI1), avant l'installation du fichier exécutable de GFC.</p> |
|---|---|

#### 3.3. VERSION DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION

Version installée avant basculement 2007/2008 :

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| GFC Admin               | 7.3 du 4/07/2007 |
| Comptabilité Budgétaire | 7.3 du 4/07/2007 |
| Comptabilité Générale   | 5.3 du 4/07/2007 |

|   |  |
|---|--|
|  | La version de la procédure d'installation est <b>3.0.1</b> . |
|---|--|


|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°  | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1   | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1   | 06/12/2007   |   |

#### 4. INSTALLATION POSTE SERVEUR

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Sous Linux/Horus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le poste serveur doit être installé avec le profil <b>INSTALL</b>.</li> </ul> <p><b>Sous Novell :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le poste serveur doit être installé avec un profil <b>INSTALL</b>.</li> </ul> |
|---|--|


#### Sous NOVELL :

A partir du poste Administrateur (celui effectuant les sauvegardes/restaurations)



Se loguer sous réseau Novell en tant qu'utilisateur '**install**' (*la casse n'a pas d'importance sous Novell*) avec le mot de passe '**wingfc**' (en cas de problème de mot de passe, utiliser votre login habituel, **celui qui permet d'effectuer des sauvegardes et des restaurations de gfc**)


|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°  | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1   | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1   | 06/12/2007   |   |



### Sous HORUS :

Se loguer sur le domaine (N° établissement) en utilisateur '**install**' mot de passe '**wingfc**'. (la casse est importante sous Horus).

Si vous travaillez déjà sous windows :




Fermer la session et ouvrez une nouvelle session avec le nom d'utilisateur « **install** », mot de passe « **wingfc** »

### Installation du poste serveur


- ⇒ Double cliquer sur le fichier téléchargé **gfc2008.exe** que vous avez téléchargé
  - L'écran de bienvenue s'affiche :

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°   | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |




⇒ Cliquer sur 

- L'écran du type d'installation s'affiche :



⇒ Cliquer sur , puis cliquer sur 

- L'écran suivant s'affiche :



⇒ Sélectionner votre serveur

⇒ Cliquer sur 

- L'écran suivant s'affiche :


**Selon ce que vous avez sur le serveur, différents messages peuvent apparaître :**

|   |   |
|---|---|
|  | Si vous avez Cofi 2006, Cofi2007 exercice en cours sur votre PC une désinstallation automatique sera proposée, ainsi que pour une base GFC2006. |
|---|---|

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°  | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1   | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1   | 06/12/2007   |   |

⇒ Cliquer sur  pour confirmer la désinstallation

- La liste des modules disponibles pour l'installation du basculement s'affiche :




**Certaines lignes sont non accessibles**, car les éléments doivent être installés obligatoirement OU ne doivent pas être installés. *Exemple : la base GFC 2008 primo installation ne doit pas être installée si vous êtes en basculement 2007/2008.*

**D'autres lignes sont précochées** car la procédure détecte que les modules étaient installés en 2007. *Exemple : installation de CB 2008 car la CB 2007 existe sur le serveur.*

**Des lignes sont accessibles et non précochées**, afin de faire une éventuelle primo installation de ces modules. *Exemple : les Régies n'existaient pas en 2007, possibilité de les installer sur le serveur.*


En vous positionnant sur une ligne, sur la droite de l'écran, apparaît en commentaire la version du module et le type d'installation.

*Exemple :*




### Cases concernant le basculement

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°  | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1   | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1   | 06/12/2007   |   |




- ❶ La case **Utilitaires GFC (lanceur, traceur)** installe automatiquement le programme de lancement de l'application et le fichier log (fichier historique) **sans avoir à cocher quoi que ce soit.**
- ❷ La case **Base GFC 2008 (basculement)** installe automatiquement la **base de données GFC 2008, sans avoir à cocher quoi que ce soit.**
- ❸ Les cases répertoriées en ❸ installent les **mise à jour** des programmes 2007, si nécessaire, des modules qui existent sur le serveur en 2007, **sans avoir à cocher quoi que ce soit** :
  - Si la case **Administration GFC 2007** est cochée : installation automatique de la mise à jour de GfcAdmin.
  - Si la case **Comptabilité Générale 2007** est cochée : détection que le module Comptabilité Générale 2007 est installé sur le serveur et installation automatique de la mise à jour.  
Si non cochée : détection que le module Comptabilité Générale 2007 n'est pas installé sur le serveur et non installation de la mise à jour.
- ❹ La case **Administration GFC 2008** installe automatiquement le module GfcAdmin 2008.
- ❺ Les cases répertoriées en ❺ correspondent à l'installation des programmes 2008 des **modules déjà installés en 2007 OU que vous souhaitez installer pour 2007** :
  - ⇒ Si la case **Comptabilité Générale 2008** :
    - Est précochée, laissez la telle quelle. La Comptabilité Générale 2008 sera installée automatiquement.
    - N'est pas précochée, cela signifie que le module Comptabilité Générale n'est pas installé en 2007. Si vous souhaitez l'installer pour 2008, cochez la case.
  - ⇒ Si la case **Comptabilité Budgétaire 2008** :
    - Est précochée, laissez la telle quelle. La Comptabilité Budgétaire 2008 sera installée automatiquement.
    - N'est pas précochée, cela signifie que le module Comptabilité Budgétaire n'est pas installé en 2007. Si vous souhaitez l'installer pour 2008, cochez la case.
  - ⇒ Si la case **Régie 2008** :
    - Est précochée, laissez la telle quelle. Les Régies 2008 seront installées automatiquement.
    - N'est pas précochée, cela signifie que le module Régie n'est pas installé en 2007. Si vous souhaitez l'installer pour 2008, cochez la case.

La case **Base GFC 2008 (primo install.)** correspond à une base de primo installation et n'est pas accessible ni précochée, puisque vous êtes en basculement.

- ⇒ Cliquer sur  pour initier l'installation du basculement 2007/2008
  - L'écran suivant affiche les éléments à installer :

|  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
|  |  | <b>GFC 2008</b>             |  |
| <b>GFC</b>   |  | <b>Basculement : Réseau</b> |  |
| <b>Notice Établissement</b>  |  |                             |  |
| Version N°   |  | Date Version                |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  |  | 06/12/2007                  |  |
| CB 2008 V 8.1  |  | 05/12/2007                  |  |
| CG 2008 V 6.1  |  | 06/12/2007                  |  |
| Régies 2008 V 5.1  |  | 06/12/2007                  |  |



⇒ Cliquez sur  pour commencer l'installation

## PATIENTEZ


L'installation de la base de données, des modules, des fichiers PDF des manuels utilisateurs dure plusieurs minutes. Différents écrans se succèdent.

La procédure installe les modules que vous avez préalablement cochés, ainsi que la base de données GFC 2008. Vous ne devez surtout pas interrompre le traitement.

**Laisser l'installation se dérouler.**



Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



⇒ Cliquez sur  pour terminer l'installation du basculement 2007/2008 sur le serveur

|    | <b>GFC</b>   | <p style="text-align: center;"> <b>GFC 2008</b><br/> <b>Basculement : Réseau</b><br/> <b>Notice Établissement</b> </p> |              |                     |            |               |            |               |            |                   |            |
|--|--------------|--|--------------|---------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Version N°</th> <th>Date Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GfcAdmin 2008 V 8.1</td> <td>06/12/2007</td> </tr> <tr> <td>CB 2008 V 8.1</td> <td>05/12/2007</td> </tr> <tr> <td>CG 2008 V 6.1</td> <td>06/12/2007</td> </tr> <tr> <td>Régies 2008 V 5.1</td> <td>06/12/2007</td> </tr> </tbody> </table> | Version N°   |  | Date Version | GfcAdmin 2008 V 8.1 | 06/12/2007 | CB 2008 V 8.1 | 05/12/2007 | CG 2008 V 6.1 | 06/12/2007 | Régies 2008 V 5.1 | 06/12/2007 |
| Version N°   | Date Version |  |              |                     |            |               |            |               |            |                   |            |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |  |              |                     |            |               |            |               |            |                   |            |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |  |              |                     |            |               |            |               |            |                   |            |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |  |              |                     |            |               |            |               |            |                   |            |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |  |              |                     |            |               |            |               |            |                   |            |

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Vous pourrez installer le poste administrateur et les postes clients.</b></p> |
|---|---|

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°   | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |

## 5. INSTALLATION POSTE ADMINISTRATEUR : OUTIL DE SAUVEGARDE


### 5.1. INSTALLATION DU FICHIER TELECHARGE

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Vous devez installer le poste Administrateur pour mettre à jour l'outil de sauvegarde / restauration.</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Sous Linux/Horus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le poste <b>Administrateur</b> doit être installé avec le profil <b>INTENDANT</b> : la sauvegarde, la restauration et l'optimisation des bases s'effectueront avec le profil <b>INTENDANT</b>.</li> </ul> <p><b>Sous Novell :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le poste Administrateur doit être installé avec un profil <b>INSTALL</b>.</li> </ul> |
|---|---|

#### Sous HORUS :

Se loguer sur le domaine (N° établissement) avec le nom d'utilisateur du poste intendant et le mot de passe. (la casse est importante sous Horus).




Fermer la session et ouvrez une nouvelle session avec le nom d'utilisateur du poste intendant et le mot de passe.




- ⇒ Double cliquer sur le fichier **gfc2008.exe** que vous avez téléchargé.
- L'écran de bienvenue s'affiche :

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°  | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1   | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1   | 06/12/2007   |   |




⇒ Cliquer sur 

- L'écran du type d'installation s'affiche :



⇒ Cliquer sur , puis cliquer sur 

- L'écran suivant peut apparaître si vous avez plusieurs serveurs interconnectés :



Si vous désirez installer sur l'un des serveurs proposés dans la liste :

⇒ Sélectionner la ligne du serveur concerné

⇒ Cliquer sur 

- L'écran suivant s'affiche si vous avez plusieurs unités disque :

|  |              |   |  |
|--|--------------|---|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |  |
| Version N°   | Date Version |   |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |  |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |  |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |  |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |  |




Les paramètres de l'outil de **sauvegarde/restauration** vont être enregistrés sur le disque dur.

⇒ Sélectionner votre unité de disque local

Exemple : **C :**

⇒ Cliquer sur 

- La liste des modules disponibles pour l'installation s'affiche :



La case **Outil de sauvegarde / restauration** est précochée.

⇒ Laisser la case **Outil de sauvegarde / restauration** cochée

⇒ Cliquer sur  pour initier l'installation de l'**Outil de sauvegarde/restauration** réseau

- L'écran suivant affiche les éléments à installer, selon ce qui est déjà installé sur le poste :



⇒ Cliquer sur  pour commencer l'installation

- Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :

|  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
|  |  | <b>GFC 2008</b>             |  |
| <b>GFC</b>   |  | <b>Basculement : Réseau</b> |  |
| <b>Notice Établissement</b>  |  |                             |  |
| Version N°   |  | Date Version                |  |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  |  | 06/12/2007                  |  |
| CB 2008 V 8.1  |  | 05/12/2007                  |  |
| CG 2008 V 6.1  |  | 06/12/2007                  |  |
| Régies 2008 V 5.1  |  | 06/12/2007                  |  |



### Sous NOVELL

⇒ Cliquez sur  pour installer le premier poste client en réseau

### Sous HORUS

⇒ Cliquez sur  pour terminer l'installation de l'outil de sauvegarde/restauration et installer le premier poste client en réseau.

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Vous devez maintenant installer <b>TOUS</b> les postes clients de GFC.</b></p> <p><b>Tant que vous n'avez pas installé ces postes en tant que postes clients GFC 2008, vous n'avez pas accès à l'application à partir de ces postes.</b></p> |
|---|--|

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°   | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |

## 5.2. APRES INSTALLATION : ACCES A L'OUTIL DE SAUVEGARDE

L'icône de l'outil de sauvegarde est mise à jour sur le bureau :



|   |   |
|---|---|
|  | <p>La version de l'outil de sauvegarde/restauration est <b>3.0.1</b>.</p> <p>Accès à l'outil de sauvegarde/restauration réseau<br/> ⇒ Double-cliquer sur l'icône pour accéder à l'outil</p> <p><b>Cet outil contient également la fonction d'optimisation de la base.</b></p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Nous vous conseillons de faire une <u>épuraton dans l'historique</u> afin de supprimer les lignes relatives aux installations GFC antérieures à N-1.</b></p> |
|---|--|

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°   | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |

## 6. INSTALLATION POSTES CLIENTS

### 6.1. INSTALLATION A PARTIR DU FICHIER TELECHARGE



Tous les postes clients doivent être réinstallés.



#### Sous Linux/Horus :


- Les postes clients doivent être installés avec un profil **utilisateur** autorisé.

#### Sous Novell :

- Les postes clients doivent être installés avec un profil **INSTALL**.

#### Sous HORUS :


Se loguer sur le domaine (N° établissement) avec le nom d'utilisateur du poste client et le mot de passe. (la casse est importante sous Horus).



Fermer la session et ouvrez une nouvelle session avec le nom d'utilisateur du poste client et le mot de passe.


- ⇒ Double cliquer sur le fichier gfc2008.exe que vous avez téléchargé.
- L'écran de bienvenue s'affiche :

|  <b>GFC</b> |              | <h1 style="color: red;">GFC 2008</h1> <h2 style="color: red;">Basculement : Réseau</h2> <h3 style="color: red;">Notice Établissement</h3> |
|---|--------------|---|
| Version N°  | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1   | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1   | 06/12/2007   |   |




⇒ Cliquer sur 

- L'écran du type d'installation s'affiche :



⇒ Cliquer sur , puis cliquer sur 

- L'écran suivant peut apparaître si vous avez plusieurs serveurs interconnectés :



Si vous désirez installer sur l'un des serveurs proposés dans la liste :

⇒ Sélectionner la ligne du serveur concerné

⇒ Cliquer sur 


|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°  | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1   | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1   | 06/12/2007   |   |



**Selon les accès que vous avez sur le serveur, différents messages peuvent apparaître :**

Cliquez sur  pour confirmer la désinstallation après chaque message.

- La liste des accès aux modules disponibles pour l'installation s'affiche :



### Cases concernant le basculement



- ❶ Les cases répertoriées en ❸ installent **automatiquement** l'accès aux modules exercice antérieur installés sur le serveur ainsi que le **nouveau lanceur**.

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°   | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |



**Vous avez la possibilité d'installer ou non l'accès à GfcAdmin 2008 sur ce poste.**

- 2 Si vous souhaitez installer l'accès à GfcAdmin sur ce poste :
- ⇒ Cocher la case **Accès à GFCAdmin 2008**
- Si vous ne souhaitez pas installer l'accès à GfcAdmin sur ce poste :
- ⇒ Laisser la case **Accès à GFCAdmin 2008** vierge



**Vous avez la possibilité d'installer ou non l'accès aux modules 2008 sur ce poste.**

Selon les accès que vous souhaitez installer sur ce poste :

- ⇒ Cocher la case **Comptabilité Générale 2008**  
ET/OU
- ⇒ Cocher la case **Comptabilité Budgétaire 2008**  
ET/OU
- ⇒ Cocher la case **Régie 2008**

- ⇒ Cliquer sur  pour initier l'installation de l'accès GFC 2007/2008
  - L'écran suivant affiche les éléments à installer, selon ce qui est déjà installé sur le poste :




- ⇒ Cliquer sur  pour initier l'installation de l'accès à GFC 2007/2008
  - L'installation commence, sans intervention de l'utilisateur.



**L'installation est assez rapide.**  
**IL N'Y A PAS DE RESTAURATION DE BASE DE DONNEES.**

Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  <b>GFC</b> |              | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°  | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1   | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1   | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1   | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1   | 06/12/2007   |   |



⇒ Cliquer sur  pour terminer l'installation des accès à GFC 2007/2008 sur ce poste client

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Vous pouvez maintenant installer d'autres postes clients.</b></p> <p>Pour cela, nous vous suggérons de copier le fichier d'installation <b>gfc2008.exe</b> sur une clé USB ou sur le serveur dans un répertoire accessible depuis n'importe quel poste de travail (forum par exemple).</p> |
|---|--|

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°   | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |

## 6.2. APRES INSTALLATION : OPERATIONS DE DEBUT D'EXECICE

### 6.2.1. ACCES AUX MODULES

⇒ Double cliquer sur l'icône GFC sur le bureau 

- Le lanceur de GFC s'ouvre.



### 6.2.2. VERSIONS INSTALLEES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :


- GfcAdmin 2007 : V 7.5 du 06/12/2007
- CB 2007 : V 7.1 du 18/12/2006 OU V7.2 du 15/03/2007 OU V7.3 du 20/06/2007
- CG 2007 : V 5.4 du 06/12/2007
  
- GfcAdmin 2008: V 8.1 du 06/12/2007
- CB 2008 : V 8.1 du 05/12/2007
- CG 2008 : V 6.1 du 06/12/2007
- Régies 2008: V 5.1 du 06/12/2007

### 6.2.3. GFCADMIN : BASCULEMENT COMPTABLE


**Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde après l'installation du basculement et avant le basculement comptable**

Après l'installation du basculement et avant toute autre opération, il est nécessaire d'effectuer le basculement comptable, dans le module **GfcAdmin de l'exercice en cours**, menu **Administration** **Basculement comptabilité** :

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC 2008</b><br><b>Basculement : Réseau</b><br><b>Notice Établissement</b> |
| Version N°   | Date Version |   |
| GfcAdmin 2008 V 8.1  | 06/12/2007   |   |
| CB 2008 V 8.1  | 05/12/2007   |   |
| CG 2008 V 6.1  | 06/12/2007   |   |
| Régies 2008 V 5.1  | 06/12/2007   |   |



En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a été réalisé avec succès, des conseils sont affichés :



 **N'oubliez pas de faire une sauvegarde avant de commencer tout travail dans GFC 2008.**

#### 6.2.4. GFCADMIN : MISE A JOUR DES PROFILS

Si vous avez créé des profils sur 2007, pensez à les mettre jour sur 2008, afin de leur inclure toutes les lignes de menu dont vous besoin.