

SOMMAIRE

1.	PREALABLES A L'INSTALLATION.....	2
1.1.	AVERTISSEMENTS	2
1.2.	SAUVEGARDE.....	2
1.3.	VERSIONS.....	2
	1.3.1. <i>Versions avant installation</i>	2
	1.3.2. <i>Versions après installations</i>	2
2.	INSTALLATION MONOPOSTE	3
3.	INSTALLATION RESEAU	5
3.1.	POSTE SERVEUR	5
3.2.	POSTES CLIENTS	9
3.3.	POSTE ADMINISTRATEUR	9

1. PREALABLES A L'INSTALLATION

1.1. AVERTISSEMENTS



Cette mise à jour concerne la Comptabilité Générale.
Vous devez passer la mise à jour sur l'ordinateur/le réseau où sont installés ces modules.



La structure de la base n'est pas modifiée.

1.2. SAUVEGARDE



IL EST RECOMMANDE D'EFFECTUER UNE SAUVEGARDE DE VOTRE BASE AVANT D'IMPLANTER LA MISE A JOUR.

1.3. VERSIONS

1.3.1. VERSIONS AVANT INSTALLATION

Avant de passer la mise à jour, les versions des modules concernés sont les suivantes :

- CG 2008 : V 6.2 du 05/02/2008

1.3.2. VERSIONS APRES INSTALLATIONS

Après l'installation, les versions des modules concernés sont les suivantes :


- CG 2008 : V 6.3 du 05/06/2008

2. INSTALLATION MONOPOSTE


- Double cliquer sur le programme d'installation nommé **cg2008_cg63.exe** que vous avez téléchargé sur le site Cecaia.
 - L'écran de bienvenue s'affiche :



- Cliquer sur **Suivant >**
 - L'écran du type d'installation s'affiche :



- Cliquer sur **Installation d'un poste client autonome**, puis cliquer sur **Suivant >**
 - La liste des modules disponibles pour l'installation s'affiche :




- ❶ La case **Comptabilité Générale 2008** correspond à l'installation de la mise à jour de la Comptabilité Générale 2008 sur le poste. Elle est **automatiquement cochée et non modifiable**.



Cette case n'est cochée que si le module Comptabilité Générale 2008 V 6.2 est installé sur le poste.

- Cliquer sur **Suivant >** pour initier l'installation de la mise à jour
 - L'écran suivant affiche les éléments à installer :




- Cliquer sur **Installer** pour commencer l'installation



PATIENTEZ. LA MISE A JOUR SE DEROULE RAPIDEMENT

- Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



- Cliquer sur **Non** pour terminer l'installation de la mise à jour sur ce poste



IL EST RECOMMANDE D'EFFECTUER UNE SAUVEGARDE DE VOTRE BASE APRES IMPLANTATION DE LA MISE A JOUR.

3. INSTALLATION RESEAU



Sous Linux/Horus :

- Le poste serveur doit être installé avec le profil **INSTALL**.

Sous Novell :



- Le poste serveur doit être installé avec un profil **INSTALL**.

3.1. POSTE SERVEUR


Sous NOVELL :

A partir du poste Administrateur (celui effectuant les sauvegardes /restaurations)

Faire un clic avec le bouton droit de la souris sur l'icône Novell situé en bas à droite de votre écran et lancer le login Novell.




Se loguer sous réseau Novell en tant qu'utilisateur 'install' (*la casse n'a pas d'importance sous Novell*) avec le mot de passe 'wingfc' (en cas de problème de mot de passe, utiliser votre login habituel, celui qui permet d'effectuer des sauvegardes et des restaurations de gfc)



Sous HORUS :


Se loguer sur le domaine (N° établissement) en utilisateur '**install**' mot de passe '**wingfc**'. (la casse est importante sous Horus).

Si vous travaillez déjà sous Windows :




Fermer la session et ouvrez une nouvelle session avec le nom d'utilisateur « **install** », mot de passe « **wingfc** »


- Double cliquer sur le programme d'installation nommé **cg2008_cg63.exe** que vous avez téléchargé sur le site de Cecoia.
- L'écran de bienvenue s'affiche :



- Cliquer sur **Suivant >**
- L'écran du type d'installation s'affiche :



- Cliquer sur **Installation d'un poste serveur**, puis cliquer sur **Suivant >**



- ❶ La case **Comptabilité Générale 2008** correspond à l'installation de la mise à jour de la Comptabilité Générale 2008 sur le poste. Elle est **automatiquement cochée et non modifiable**.



Cette case n'est cochée que si le module Comptabilité Générale 2008 V 6.2 est installé sur le poste.

- Cliquer sur **Suivant >** pour initier l'installation de la mise à jour
 - L'écran suivant affiche les éléments à installer :




- Cliquer sur **Installer** pour commencer l'installation



PATIENTEZ. LA MISE A JOUR SE DEROULE RAPIDEMENT

- Lorsque l'installation est terminée, le message de confirmation apparaît :



- Cliquer sur **Non** pour terminer l'installation de la mise à jour sur le serveur



IL EST RECOMMANDE D'EFFECTUER UNE SAUVEGARDE DE VOTRE BASE APRES IMPLANTATION DE LA MISE A JOUR.

3.2. POSTES CLIENTS



Vous n'avez pas à installer la mise à jour sur les postes clients.

3.3. POSTE ADMINISTRATEUR



Vous n'avez pas à installer la mise à jour sur le poste administrateur puisqu'il n'y a pas de mise à jour de l'outil de sauvegarde/restauration.